


أفضل الحلول لفتح قفل الهاتف عند كسر الشاشة



الأربعاء 17 ديسمبر 2025 04:00 م

ماذا لو انكسرت شاشة هاتفك، خاصة إذا كانت الشاشة لا تستجيب للمس أو لا يمكنك حتى رؤية ما عليها؟.

هناك حلول مختلفة لفتح قفل الهاتف عند كسر الشاشة، مما يتيح لك الوصول إلى هاتفك، حتى لو كانت الشاشة لا تعمل.

كيفية فتح قفل الهاتف ذي الشاشة المكسورة باستخدام برنامج فتح القفل الذكي

إذا انكسرت شاشة هاتفك الأندرويد ولم تستطع استخدامه، يمكنك استخدام برنامج Aiseesoft Android Unlocker الذكي، حيث يتيح لك الوصول إلى هاتفك حتى لو كانت الشاشة لا تستجيب. كما يُسهّل عليك فتح قفل هاتفك دون الحاجة إلى مهارات تقنية خاصة.

مميزات البرنامج

- يمكن لهذا البرنامج فتح أي شاشة مقفلة، سواء كانت كلمة مرور أو نمط أو رمز PIN، حتى عندما تكون الشاشة مكسورة.
- سهل الاستخدام ويرشدك في كل خطوة لفتح هاتفك.
- يمكن تشغيله على معظم هواتف أندرويد.
- في بعض الأحيان، يسمح لك البرنامج بفتح هاتفك دون فقدان أي بيانات (يعتمد ذلك على نوع الهاتف وكيفية تلفه).

-الدخول إلى الموقع الإلكتروني لتنزيل تطبيق Aiseesoft Android Unlocker باستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك تلقائيًا.

-بعد اكتمال التنزيل، انقر لتثبيته. يرجى التسجيل أولاً والتحقق من بريدك الإلكتروني للحصول على رمز التسجيل. ثم انقر على "سجل الآن".

في البرنامج، انقر على "إزالة كلمة مرور الشاشة" لفتح قفل الهاتف ذي الشاشة المكسورة. ثم ابحث عن ماركة الهاتف الذي تستخدمه. قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل يو إس بي. شغل الهاتف إذا لم يتعرف منفذ يو إس بي على الهاتف، فانقر على "تجربة طرق أخرى لفتح القفل".

انقر على "إزالة الآن". سيبدأ النظام بفتح قفل هاتفك ذي الشاشة المكسورة. تستغرق العملية عادةً بضع ثوانٍ، وبعدها يمكنك فتح هاتفك دون قلق.

فتح قفل هاتف أندرويد بشاشة مكسورة باستخدام ميزة "العثور على هاتفي" من سامسونج

إذا كنت تملك جهاز سامسونج، فإن خدمة "العثور على هاتفي" من سامسونج عبر الإنترنت تتيح لك الوصول إلى هاتفك في حال انكسار الشاشة.

تُمكنك هذه الخدمة من استخدام هاتفك من أي مكان دون الحاجة إلى لمس الشاشة. تأكد من ربط هاتفك بحساب سامسونج الخاص بك، ثم فعّل ميزة "العثور على هاتفي".

يمكنك فتح قفل هاتفك من أي متصفح ويب. تُعدّ هذه الخدمة فعّالة للغاية، خاصة إذا انكسرت شاشتك أو كانت لا تعمل بشكل صحيح، مما يمنحك طريقة سهلة للوصول إلى هاتفك عن بُعد.

كيفية فتح قفل هاتف سامسونج ذي الشاشة المكسورة

-قم بزيارة تطبيق "العثور على هاتفي المحمول" من سامسونج (SmartThings Find)، وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب سامسونج الخاص بك.

-اختر هاتفك ذا الشاشة المكسورة، وسيظهر على الخريطة.

-انقر على "فتح جهازي". ثم اتبع الخطوات لفتح هاتفك من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

فتح قفل هاتف أندرويد بشاشة مكسورة باستخدام كابل يو إس بي وفأرة

هل تواجه مشكلة في فتح هاتفك بسبب كسر الشاشة؟ يمكنك فتح هاتف أندرويد بشاشة مكسورة باستخدام كابل "أو تي جي" وفأرة. هذه الطريقة مثالية عندما لا تستطيع لمس الشاشة ولكنك ترى ما عليها، مما يتيح لك استخدام الفأرة للتنقل على هاتفك.

-قم بتوصيل كابل أو تي جي بهاتفك عن طريق إدخاله في منفذ الشحن أو منفذ يو إس بي.

-قم بتوصيل فأرة يو إس بي بالطرف الآخر من كابل أو تي جي. تأكد من إحكام التوصيل، وسيتعرف عليها هاتفك. ستظهر لك علامة الفأرة على شاشة هاتفك إذا تم التعرف عليها.

-استخدم مؤشر الماوس لفتح قفل هاتفك بالنقر على مفاتيح لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة. يمكنك أيضًا فتح هاتفك برسم نمط معين على الشاشة.

-فتح قفل هاتف أندرويد بشاشة مكسورة عبر خدمة "العثور على جهازي" من جوجل.

إذا فشلت الطرق المذكورة أعلاه بسبب عدم توفر المتطلبات الأساسية، فجرب استخدام خدمة "العثور على جهازي" من جوجل. تتيح لك هذه الأداة إعادة ضبط المصنع، مما يؤدي إلى مسح جميع البيانات والإعدادات، بما في ذلك شاشة القفل. سيؤدي ذلك إلى استعادة هاتفك ذي الشاشة المكسورة إلى حالته الأصلية، تمامًا كما كان عند استلامه لأول مرة.

كيفية فتح قفل النمط لهاتف أندرويد بشاشة مكسورة

-قم بزيارة موقع "العثور على جهازي" من جوجل عبر متصفح الإنترنت. بمجرد الوصول إلى الموقع، قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل المرتبط بشاشة هاتفك المكسورة.

-حدد هاتفك من قوائم الأجهزة، ثم انقر فوق مسح الجهاز لبدء فتح قفل هاتفك (إعادة ضبط المصنع).

فتح قفل هاتف أندرويد بشاشة مكسورة باستخدام أوامر إيه دي بي

إذا كنت مُلمًا بالتكنولوجيا، يمكنك استخدام أوامر إيه دي بي للوصول إلى هاتف أندرويد بشاشة مكسورة. ستنح هذه الطريقة إذا كنت قد قُلت تصحيح أخطاء يو إس بي قبل تصدّع الشاشة.

من خلال ربط الهاتف بجهاز كمبيوتر واستخدام أوامر إيه دي بي، يمكنك فتح قفل الهاتف أو تنفيذ إجراءات أخرى. هذه الطريقة أكثر تعقيدًا، لكنها تُعدّ خيارًا جيدًا عندما تفشل الطرق الأخرى لفتح قفل الهاتف.

كيفية فتح هاتف أندرويد بشاشة مكسورة

-قم بتثبيت حزمة تطوير البرامج لنظام أندرويد على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وقم بتوصيل هاتفك باستخدام كابل يو إس بي. افتح موجه الأوامر.

-في موجه الأوامر، أدخل `adb devices` و `Cd C:/android/platform-tools` للتأكد من اتصال هاتفك.

-اكتب الأمر التالي في موجه الأوامر: `adb shell input text 1111` (استبدل 1111 بكلمة مرور هاتفك). اضغط على مفتاح الحدث 66 لفتح هاتفك والوصول إلى محتوياته.