

# كيفية إيقاف قفل الشاشة في نظام ويندوز 10



الأربعاء 12 سبتمبر 2018 10:09 م

إن لم تقوم بتهيئة الحاسوب الخاص بك والعامل بنظام التشغيل ويندوز 10 لتسجيل الدخول تلقائيًا، سترى شاشتين عند بدء التشغيل أو تسجيل الدخول إلى جهاز كمبيوتر هما شاشة التأمين وهي ما تُسمى أيضًا **قفل الشاشة Lock Screen**، وشاشة تسجيل الدخول. يرى الكثير من مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10 أن قفل الشاشة مجرد شيء مزعج ويجدونها مضيعة للوقت، فلماذا النقر أو السحب فقط للوصول إلى شاشة تسجيل الدخول الفعلية للحاسوب؟ إذا كنت أحد هؤلاء المستخدمين، فإليك كيفية إيقاف قفل الشاشة في نظام ويندوز 10 حتى تنتقل مباشرةً إلى شاشة تسجيل الدخول بدلاً من ذلك.

## كيفية إيقاف قفل الشاشة في نظام ويندوز 10 عن طريق محرر السجل **Registry**:

إذا كان جهازك يعمل على إصدار **Windows 10 Home**، لتعطيل شاشة التأمين ستحتاج إلى إجراء بعض التغييرات في السجل **Registry** الخاص بك.

ملحوظة: كما هو الحال دائمًا عند تحرير السجل، هناك احتمال أن يفشل نظام التشغيل الخاص بك إذا لم يتم اتباع الخطوات بدقة، لذلك قبل البدء تأكد من إنشاء نسخة احتياطية كاملة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم اتبع الخطوات التالية:

انقر بزر الماوس الأيمن على زر ابدأ.  
اضغط على **بحث Search**.

10 زودنيو ماظني فة شاشلا لفق ليطعته عيفيك

في مربع البحث في شريط المهام، اكتب **regedit**، ثم اضغط على زر **Enter** في لوحة المفاتيح.  
انقر نقرًا مزدوجًا على خيار **HKEY\_LOCAL\_MACHINE**، الظاهر في الجزء الأيمن.

10 زودنيو ماظني فة شاشلا لفق ليطعته عيفيك

انقر نقرًا مزدوجًا على **SOFTWARE**.  
انقر نقرًا مزدوجًا على **Policies**.

10 زودنيو ماظني فة شاشلا لفق ليطعته عيفيك

انقر نقرًا مزدوجًا على مايكروسوفت **Microsoft**.  
انقر بزر الماوس الأيمن فوق ويندوز.

10 زودنيو ماظني فة شاشلا لفق ليطعته عيفيك

انقر فوق جديد **New**، ثم انقر فوق **Key**.

10 زودنيو ماظني فة شاشلا لفق ليطعته عيفيك

قم بتسمية المفتاح الذي أنشأته باسم تخصيص **Personalization**. انقر بزر الماوس الأيمن على مفتاح التخصيص الذي أنشأته للتو، واختر جديد **New**.

---

قم بإختيار **DWORD (32-bit) Value**، ثم قم بتسميته بهذا الاسم **NoLockScreen**.

---

اكتب **NoLockScreen** واضغط على **Enter** على لوحة المفاتيح. انقر نقرًا مزدوجاً فوق **NoLockScreen** الذي أنشأته للتو.

---

قم بالنقر المزدوج لفتح المفتاح الجديد الذي قمت بإنشائه للتو ثم غير القيمة **DWORD** من **0 إلى 1**، ثم اضغط **موافق OK**.

---

اخرج من محرر السجل وقم بإعادة تشغيل جهاز الحاسب الخاص بك، ستجد أن قفل الشاشة قد تم إلغائها، ويمكنك الوصول مباشرة إلى شاشة تسجيل الدخول حيث ستحتاج إلى إدخال كلمة المرور أو رقم التعريف الشخصي لتسجيل الدخول إلى الجهاز.

**ملحوظة: لإعادة تمكين قفل الشاشة مرة أخرى اتبع نفس الخطوات السابقة ولكن غير قيمة **DWORD** من 1 إلى 0.**